

SpearID FIDO2 suojausavaimen hallinta – Windows 10/11



Version [Number]

06/2023

Spear Innovations Oy Ltd



Table of contents

1	PIN-koodin lisääminen FID02-avaimelle	4
2	FID02-suojausavaimen PIN-koodin vaihtaminen	6
3	FID02-suojausavaimen nollaus	8
Ĺ	. Ota yhteyttä	9



Huom. prosessi noudattaa samoja ohjeita myös Windows 10:ssa.

Avaa Asetukset. FIDO2-suojausavaimen hallinta-asetukset löytyvät asetuksista kohdasta Tilit, tilien alta kohdasta Kirjautumisvaihtoehdot, jossa löytyy kohta Suojausavain.



1. PIN-koodin luominen FID02-suojausavaimelle

Tilit > Kirjautumisvaihtoehdot

Kirjautumistavat

÷	Kasvojen tunnistus (Windows Hello) Tämä asetus ei ole tällä hetkellä käytettävissä	\sim
<i>.</i>	Sormenjälkitunnistus (Windows Hello) Tämä asetus ei ole tällä hetkellä käytettävissä	\sim
	PIN-koodi (Windows Hello) Kirjaudu sisään PIN-koodilla (suositus)	\sim
Ö	Suojausavain Kirjaudu sisään fyysisellä suojausavaimella	^
	Kirjaudu sisään sovelluksiin fyysisellä suojausavaimella H	lallitse
Ģ	Salasana Kirjaudu sisään tilin salasanalla	\sim
	Kuvasalasana Avaa laitteesi lukitus sipaisemalla ja napauttamalla suosikkikuvaasi.	~

Paina painiketta Hallitse, ja työkalu ohjeistaa asettamaan suojausavaimen USBliittimeen ja koskettamaan suojausavaimen painiketta. Jos suojausavaimeen ei vielä ole asetettu PIN-koodia, valikko näyttää seuraavalta:



Windows	s Hellon asennus	×
	Suojausavaimen PIN-koodi	
•	Suojausavaimen PIN-koodi auttaa pitämään tietosi suojattuna	
	Lisää	
	, Palauta suojausavain	
	Poista kaikki tiedot tästä suojausavaimesta ja palauta avaimen tehdasasetukset	
	Palauta	
	Sulje	

PIN-koodin asettamiseksi painetaan painiketta Lisää.

Windows Hellon asennus X				
Määritä suojausavaimen PIN-koodi				
•••	•••••			
•	•••••		0	
	ОК	Peruuta		

Aseta haluamasi PIN-koodi, paina OK, ja FIDO2-suojausavaimesi on suojattu henkilökohtaisella PIN-koodillasi.



2. FID02-suojausavaimen PIN-koodin vaihtaminen

PIN-koodin vaihtaminen suojausavaimesta noudattaa samoja vaiheita kuin PINkoodin lisääminen.

Mene FID02-suojausavaimen hallinta-asetuksiin (Asetukset \rightarrow Tilit \rightarrow Kirjautumisvaihtoehdot \rightarrow Suojausavain \rightarrow Hallitse)

Windows Hellon asennus X		
• • • • • •	Suojausavaimen PIN-koodi	
•	Suojausavaimen PIN-koodi auttaa pitämää suojattuna	in tietosi
	Vaihda	
\square	, Palauta suojausavain	
	Poista kaikki tiedot tästä suojausavaimesta avaimen tehdasasetukset	ja palauta
	Palauta	
	Su	lje

Paina Suojausavaimen PIN-koodi -kohdasta painiketta Vaihda



Windows He	llon asennus		×
Vaihda	a suojausavaime	n PIN-koodi	
•••	•••••		
•	•••••		
	•••••		
	ОК	Peruuta	

Aseta ylimmälle riville nykyinen PIN-koodisi, keskimmäiselle ja alimmalle riville haluamasi uusi PIN-koodi. Paina OK, ja suojausavaimesi on suojattu uudella henkilökohtaisella PIN-koodillasi.

7



3. FIDO2-suojausavaimen nollaus

Huom! Prosessi poistaa kaiken datan tunnuksineen FID02-suojausavaimesta. Käytä työkalua vain, jos olet varma, että haluat palauttaa suojausavaimen tehdasasetuksiin.

Windowsin sisäänrakennetulla työkalulla on mahdollista nollata FIDO2suojausavain. Mene FIDO2-suojausavaimen hallinta-asetuksiin (Asetukset → Tilit → Kirjautumisvaihtoehdot → Suojausavain → Hallitse). Paina *Palauta suojausavain* kohdassa painiketta Palauta, ja seuraa ohjeita. Ohjeet ohjaavat irrottamaan suojausavaimen ja asettamaan sen takaisin ja painamaan suojausavaimen painiketta kahdesti.



Vaiheiden suorittamisen jälkeen FIDO2-suojausavain on palautettu takaisin tehdasasetuksiin.



Ota yhteyttä

Arvostamme palautettasi ja olemme täällä auttamassa sinua. Mikäli sinulla on kysyttävää, kommentteja tai ehdotuksia liittyen tähän asiakirjaan tai palveluihimme, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä seuraavasti:

Sähköposti: info@spear.fi

Puhelin: +358 40 5544 380

Verkkosivusto: https://spear.fi/

Postiosoite: Eteläpuisto 17 D, 28100 Pori.

Pyrimme vastaamaan kaikkiin tiedusteluihin. Kiitämme sinua kiinnostuksestasi ja tuestasi!